



— Claude・ChatGPT・Codex から KOETE を読む

現場の記録を、いつものAIに聞く

外部AI連携を使うと、会社で使っているAIツールに「先月のトラブルをまとめて」と頼むだけで、KOETEの記録を読んで答えてくれます。AIは読むだけで、KOETEに書き込むことはありません。

別紙 第2版（2026年10月8日）／ 接続先：<https://mcp.koete.ai/mcp>



動画でも見られます

このマニュアルの内容を、実際の画面の動きで説明した動画です（約15分）。スマートフォンでQRコードを読み取ると開きます。

<https://youtu.be/g9h2ucmOAEY>

1 外部AI連携でできること

Claude・ChatGPT・CodexなどのAIツールに、KOETEの「全員に公開」の記録を読ませて、質問に答えさせます。

たとえば、こう聞けます

- 「9月のトラブル報告を一覧にして、多かった原因をまとめて」
- 「今週の日報から、どの課の作業が遅れているか教えて」
- 「期限を過ぎているタスクと、その担当者は？」
- 「品質管理課の申し送りチャットで、昨日決まったことは？」
- 「9月の日報とトラブル報告から、役員会議向けの月報の下書きを作って」



AIはKOETEの記録を**読むだけ**です。報告を書いたり、消したり、タスクを動かしたりはできません。タイ語などで書かれた記録も、AIが読んで日本語で答えます。

2 使う前に必要なもの

- **KOETEの外部AI連携ライセンス**：最初はオフです。使いたいときは、下の問い合わせ先にご連絡ください。
- **KOETEのシステム管理者**：設定を有効にし、接続コードを出すのはシステム管理者です。
- **AIツール**：Claude（Free・Pro・Max・Team・Enterprise。Freeは追加できるコネクタが1つまで）、ChatGPT（Plus・Pro・Business・Enterprise・EduのWeb版）、Codex（CLI・IDE拡張・ChatGPTデスクトップアプリ）。

! AIツールに渡った記録の扱いは、そのAIサービスの規約と、お客さまが結んでいる契約（法人プランなど）に従います。**会社として利用を認めているAIツールにだけつないでください。**

3 KOETEで有効にして、接続コードを出す

システム管理者

- 1 画面上の会社名（▼）→ **ワークスペース** → **外部AI連携（MCP）** を **有効** にして、下の **保存** を押します。
- 2 **接続コードを発行** を押します。KOETE-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX の形のコードが出ます（10分間・1回限り）。
- 3 **接続先URL** の右のコピーボタンを押してコピーします（本番は `https://mcp.koete.ai/mcp`）。次の章で、AIツールの設定に貼り付けます。

設定

- ワークスペース
- 部門管理
- ユーザー管理

外部AI連携（MCP）

MCP対応のAIツール（Claude など）から、KOETEの情報を読めるようにします。

有効 1

OFFにすると接続コードを発行できず、接続中のAIツールもすぐに読めなくなります。

接続コードを発行 2

① AIツール（Claude・ChatGPT・Codex など）の設定で、MCPサーバー（カスタムコネクタ）を追加し、接続先URLを入れます

接続先URL 3

`https://mcp.koete.ai/mcp`

② KOETEの承認画面が開いたら、下の接続コードを貼り付けて「許可して接続する」を押します

接続中のAIツール（2/10） すべて切断

AIツール	接続日時	最終利用日時	操作
Codex	2026/10/04 23:50	2026/10/04 23:52	切断
AIツール（外部AI連携）	2026/10/04 20:55	2026/10/08 14:18	切断

AIが読めるもの

- ✓ 全員に公開のトラブル報告・改善提案
- ✓ 日報（全件）
- ✓ 全員に公開のタスク
- ✓ 鍵なしグループの会話
- ✓ 報告やチャットに書かれた名前・本文

AIが読めないもの

- ✗ 限定公開の報告・タスク
- ✗ 1対1のチャット
- ✗ 鍵付きグループの会話
- ✗ 指導書・業務改善計画・利用者の登録情報（連絡先など）
- ✗ 他のワークスペース

AIツールは読み取りのみで、KOETEへの書き込みはできません。

キャンセル 保存 1

接続コードは、[接続コードを発行] を押すと ② の下に表示されます

- i** 接続コード1つで、AIツール1つ（1人）が繋がります。Claude と ChatGPT の両方につながるときや、別の人がつながるときは、そのたびに新しいコードを出してください。

4 Claude につなぐ

個人のプラン（Free・Pro・Max）

- 1 Claude（Web版）の左のメニューで **カスタマイズ** を開き、上の **コネクタ** を選びます。右上の **追加** → **カスタムコネクタを追加** を選びます。
- 2 **名前** に KOETE、**MCPサーバーURL** に、KOETEの設定画面でコピーした **接続先URL**（`https://mcp.koete.ai/mcp`）を貼り付けて、**続ける** を押します。
- 3 **認証** などの設定はそのまま、**追加** を押します。KOETEの承認画面が開かないときは、**連携/連携させる** を押します。
- 4 KOETEの承認画面で **Claude** を選び、接続コードを貼り付けて **許可して接続する** を押します（くわしくは「承認画面で許可する」の章）。
- 5 「Claudeがあなたのアカウントへのアクセスを求めています」という画面で **アクセスを許可** を押すと、Claudeの画面に戻り「接続しました」と出ます。

カスタムコネクタを追加

Claudeをデータやツールに接続します。[コネクタの詳細](#)または[事前構築済みのコネクタ](#)から始めることができます。

コネクタリストに表示されます。

サーバーがMCPリクエストを受け付けるHTTPSアドレスです（例：
`https://mcp.example.com/mcp`）。

信頼できる開発者のコネクタのみをご使用ください。Anthropicは開発者が提供するツールを管理しておらず、意図どおりに動作すること、または変更されないことを保証できません。

MCPサーバーを構築していますか？[問題の報告とアップデートの購読はこちら](#)

キャンセル続ける

Team ・ Enterprise

- 1 組織のオーナーが **Organization settings** → **Connectors** → **Add** → **Custom** → **Web** で、KOETEの設定画面の **接続先URL** (<https://mcp.koete.ai/mcp>) を追加します。
- 2 メンバーは各自 **Customize** → **Connectors** で KOETE を探して **Connect** を押し、承認画面で許可します（メンバーごとに接続コードが1つ要ります）。

i 一度つなぐと、ブラウザ版・デスクトップ版・スマートフォン版の Claude のどれからでも使えます。

5 ChatGPT につなぐ

- 1 ChatGPT（Web版）の左のメニューで **プラグイン** を開き、右上の **追加** → **カスタム MCP サーバーを作成** を選びます。
- 2 **名前** に KOETE、**接続タイプ** の **サーバーURL** に、KOETEの設定画面でコピーした **接続先URL**（`https://mcp.koete.ai/mcp`）を貼り付けます。**認証** は **OAuth** のままにします。
- 3 **理解したうえで続けます** にチェックを入れて、**プラグインとして作成** を押します。
- 4 **KOETE を接続する** が出たら、**KOETE に進む** を押します。KOETEの承認画面が開くので、次の章の手順で許可します。
- 5 承認画面で許可すると、「ChatGPTがあなたのアカウントへのアクセスを求めています」という画面が出ます。**アクセスを許可** を押すと、ChatGPTの画面に戻ります。
- 6 **プラグイン** の **個人用** に KOETE が出れば完了です。

カスタム MCP サーバーを作成

+

アイコン（任意）
PNG形式のみ。256 x 256 px以上を推奨します。最大ファイルサイズ：10 KB

名前
KOETE

説明（任意）
機能を簡潔に説明してください

接続タイプ
サーバーURL トンネル
https://mcp.koete.ai/mcp

認証
OAuth

OAuthの詳細設定
検出された OAuth 設定を確認するか手動で入力してから、クライアントのセットアップ方法を選択し、デフォルトのスコープを設定してください。

⚠ カスタム MCP サーバーの利用にはリスクが伴います。詳細を見る

理解したうえで続けます
☐ 信頼できるMCPサーバーにのみ接続してください。信頼できないサーバーは、アプリの利用を通じて共有された情報にアクセスしたり、その情報を盗んだりする可能性があります。また、ChatGPTをだましてツールを意図しない方法で使用させ、データの変更や削除などを行わせる可能性もあります。

ガイドを読む

キャンセル

プラグインとして作成

i 会社のプランで **追加** のメニューが無いときは、ChatGPTの管理者にご確認ください。

6 Codex につなぐ

- 1 ターミナルで `codex mcp add koete --url https://mcp.koete.ai/mcp` を実行します。URL は KOETE の設定画面の **接続先URL** と同じです。
- 2 `codex mcp login koete` を実行すると、ブラウザで KOETE の承認画面が開きます。
- 3 承認画面で許可したら完了です。 `codex mcp list` で一覧に出ます。

i この設定は、Codex の CLI ・ IDE 拡張 ・ ChatGPT デスクトップアプリで共通です
(`~/.codex/config.toml`)。

7 承認画面で許可する

AI ツールから接続を始めると、ブラウザに「KOETE と AI をつなぎます」という画面が開きます。

1 **接続する AI ツール** で、使っているツール（ **Claude** ・ **ChatGPT** ・ **Codex** ・ **その他のAIツール** ）を選びます。KOETEの設定画面に、この名前で表示されます。

2 管理者から受け取った**接続コード**を貼り付けます。

3 **許可して接続する** を押します。Claude ・ ChatGPT では、このあと「～があなたのアカウントへのアクセスを求めています」という画面が出るので、 **アクセスを許可** を押します。AIツールの画面に戻れば完了です。

KOETE と AI をつなぎます

あなたが追加した AI ツールが、KOETE の記録を読む許可を求めています。

このページを他の人から送られたリンクで開いた場合は、接続コードを入力しないでください。接続コードを入れると、そのリンクを作った人の AI が KOETE を読めるようになります。

AI が読めるもの	AI が読めないもの
- 日報（全件） - 全員に公開の報告・改善提案・タスク - 鍵なしグループのチャット	- 限定公開の報告・タスク - 鍵付き・1対1のチャット - 指導書・PIP・写真・添付ファイル - 利用者の連絡先などの登録情報

報告やチャットに書かれた名前・本文は AI に渡ります。AI は読むだけで、KOETE に書き込むことはできません。管理者が設定画面で「切斷」すると、すぐに読めなくなります。

接続する AI ツール

☐ Claude ☐ ChatGPT ☐ Codex **1**

☐ その他のAIツール

KOETE の設定画面「接続中のAIツール」に、この名前で表示されます。

管理者から受け取った接続コード

KOETE-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX **2**

3 **許可して接続する**

接続コードは KOETE の 設定 → ワークスペース → 外部AI連携（MCP）で、管理者が発行できます（10分間・1回限り有効）。

! **他の人から送られてきたリンクでこの画面を開いたときは、接続コードを入れないでください。コードを入れると、そのリンクを作った人のAIがKOETEを読めるようになります。必ず、自分のAIツールから接続を始めてください。**

8 使ってみる

- AIツールに、KOETEについて普通の言葉で質問します。AIが必要な記録を探して読みます。
- **期間を言うと正確になります**（例：「2026年9月1日から30日までの日報」）。AIは1回に最大50件ずつ読み、続きがあれば続けて読みます。
- AIの答えは記録をもとにしていますが、大事な判断の前には、KOETEで元の報告を確かめてください。

AIが使う読み取り機能

- 接続の情報（どの会社につながっているか）
- 日報・トラブル報告・改善提案・タスクの一覧（期間の指定と続きの読み込みができます）
- チャットの部屋の一覧と、部屋ごとの会話（言葉での絞り込みもできます）

9 AIが読めるもの・読めないもの

記録	AIが読める
日報	○（全件）
トラブル報告・改善提案・タスク（全員に公開）	○
鍵なしグループのチャット	○
報告やチャットに書かれた名前・本文	○（AIに渡ります）
限定公開の報告・タスク	×
1対1のチャット・鍵付きグループの会話	×
指導書・PIP	×
写真・動画・添付ファイル	×
利用者の連絡先などの登録情報	×
他の会社（ワークスペース）の記録	×

i AIに読ませたくない話は、**限定公開の報告**か**鍵付きグループ**にしてください。読める範囲は、KOETE側の仕組みで決まっています、AIツール側の設定では広げられません。

10 接続を管理する・止める

システム管理者

- **接続中のAIツール** に、つながっているAIツールが「名前・接続日時・最終利用日時」で並びます（上限は最初10件）。
- **切断** を押すと、その接続は**すぐに読めなくなります**。もう一度使うには、新しい接続コードでつなぎ直します。
- 2件以上あるときは **すべて切断** で、まとめて止められます。
- **外部AI連携（MCP）** を無効にして保存すると、全部の接続がすぐ読めなくなります（有効に戻すと、切断していない接続はまた使えます）。

i 辞めた人が使っていた接続や、使っていない接続は、早めに切断してください。接続できる数を増やしたいときは、下の問い合わせ先にご連絡ください。

11 安全のための仕組み

- 接続コードは10分で切れ、1回しか使えません。
- 承認画面で接続コードを何度も間違えると、しばらく試せなくなります。
- AIはKOETEの記録を読むだけで、書き込みはできません。
- AIツールからKOETEへの読み取りは、KOETE運営（VanNess）の中継サーバーを通ります。中継サーバーには「いつ・どの接続が・何を何件読んだか」の記録だけが残し、記録の中身は保存しません。
- 接続の管理に認証サービス（WorkOS）を使っていますが、KOETEの記録や利用者の名前は渡りません。

Q 「接続コードが無効か、期限切れです」と出る

コードは10分間・1回限りです。KOETEで新しいコードを発行してやり直してください。

Q 「試行が続いたため、しばらく待ってから…」と出る

コードを何度も間違えたため、一時的に止まっています。10分ほど待ってから、新しいコードで試してください。

Q 設定画面に「このワークスペースでは外部AI連携（MCP）を利用できません。」と出る

ライセンスが付いていません。下の問い合わせ先にご連絡ください。

Q AIが「切断されています」と答える

KOETEで切断された接続です。新しい接続コードで、AIツールからつなぎ直してください。

Q AIが「外部AI連携が無効になっているか…」と答える

KOETEで外部AI連携が無効になっています。システム管理者に確認してください。

Q AIが「短時間に呼び出しが集中したため…」と答える

1つの接続で1分間に読める回数に上限があります。少し待ってから、もう一度頼んでください。

0 AIが、ある報告を見つけられない

限定公開の報告、鍵付きグループ、1対1のチャットは読めません。期間を指定して聞くと見
つかりやすくなります。

社内での相談先

使い方で分からないことは、まず社内のKOETE管理者（システム管理者）にご相談ください。

改訂履歴

- **第2版**（2026-10-08）ChatGPTにつなぐ手順を今の画面に合わせて更新（開発者モードは不要に）。各AIツールの章に、接続先URLをKOETEの設定画面からコピーすることを明記。Claudeにつなぐ手順を今の画面（日本語表示）に合わせて更新。
- **第1版**（2026-10-04）初版。

KOETEの運営・問い合わせ先

VANNESS ASIA CO.,LTD.（KOETE 運営）

担当：宮崎 和樹

Mail：miyazaki@vanness.co.jp Tel：082-249-9021

<https://koete.ai>

98/82 Soi Suphamong 1, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250